

Користувачі Windows



Клацніть правою кнопкою миші на піктограму гучномовця на панелі меню Windows і виберіть «Пристрої запису» або «Гучність» (залежно від встановленої версії Windows).



На вкладках «Відтворення» та «Запис», клацніть правою кнопкою миші на мікрофон, який ви використовуєте, і Виберіть «Встановити як пристрій за замовчуванням» і «Встановити як пристрій зв'язку за замовчуванням».

Потім на вкладці «Запис» клацніть правою кнопкою миші на пристрої та виберіть «Властивості».



Користувачі Windows

3

	Recording	Sounds	Communications	
e I N	licrophone	e Propert	es	
Gene	eral Listen	Levels	Advanced	
	licrophone			0

Клацніть вкладку «Рівні» та відрегулюйте чутливість мікрофона до рівня 75-100.

Натисніть ОК, закрийте вікно «Гучність» і поверніться до KUDO в Chrome.

r)



Щоб перевірити, чи Chrome відомо який мікрофон вибраний, клацніть на чорну піктограму камери, яка з'явиться в адресному рядку (у верхньому правому куті), і переконайтеся, що він зазначений у відповідному полі.

Ви можете натиснути «Налаштування» та вибрати інший мікрофон через налаштування браузера.

> Перезавантажте вкладку браузера, щоб переконатися, що налаштування оновлені.





Клацніть на піктограму гучномовця на панелі меню та виберіть «Налаштування звуку». Якщо ви не бачите піктограму, клацніть на панелі меню та виберіть «Налаштування системи», а потім виберіть «Звук» зі списку.

(2)

•			Sound		Q Search
			Sound Effe	Input	
	Select a de	vice for sound o	utput:		
	Name			Туре	
	Logitech St	ereo H650e		USB	
	MacBook A	ir Speakers		Built-in	
	Settings for	the selected dev	vice:		
		Balance	: Viet	right	
		Output volume	: 🛋 🔒 👘	<u>,</u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Mute
			🗸 Show volume in menu	bar	
	На вкла	адці «Вихід» в	зиберіть зі списку гарн	ітуру, яку ви ви	користовуєте.



Налаштування МасОS

(3)

•		Sound	Q Search
	Select a device for sound ir	Sound Effects Outre Input	
	Name	Туре	
	MacBook Air Microphone	Built-ir	1
	Logitech Stereo H650e	USB	
	Settings for the selected dev	vice:	
	Input volume	: 🖳	<u> </u>
	Input level	: 🗎	
	Output volume	: ◀ ✓ Show volume in menu bar	— ◀))) Mute

На вкладці «Вхід» виберіть зі списку гарнітуру, яку ви використовуєте, та підвищіть гучність мікрофона за допомогою повзунка «Вхідна гучність».

Закрийте вікно «Звук» і поверніться до KUDO в Chrome.

7		⇒ 💌 ☆	
-	Camera and microphone allowed		
-	Continue allowing https://live.kudoway.com to access your camera and microphone		
	O Always blo	ock camera and microphone access	
	Microphone:	Default - Microphone (USB P 👻	
	Camera:	Logitech HD Webcam C270 (👻	
	This page may settings take ef	need to be reloaded before the new fect.	
	Manage	Done	

Щоб перевірити, чи Chrome відомо який мікрофон вибраний, клацніть на чорну піктограму камери, яка з'явиться в адресному рядку (у верхньому правому куті), і переконайтеся, що він зазначений у відповідному полі.

Ви можете натиснути «Налаштування» та вибрати інший мікрофон через налаштування браузера.

Перезавантажте вкладку браузера, щоб переконатися, що налаштування оновлені.